

Wyświetlanie mapy

Przed uruchomieniem mapy należy załadować jej skrypt, który jest dostępny pod adresem: <https://furgonetka.pl/js/dist/map/map.js>

Modal z mapą uruchamiany jest poprzez wywołanie następującego kodu JavaScript:

```
new window.Furgonetka.Map({parametr_1: wartość_1, parametr_2: wartość_2, ...}).show();
```

Parametry wejściowe i wyjściowe przekazywane są jako obiekt JavaScript.

Przykładowy kod wyświetlający mapę

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <script type="text/javascript"
src="https://furgonetka.pl/js/dist/map/map.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    function callback(params) {
      console.log('Kod wybranego punktu:', params.point.code);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <a href="#" onclick="new window.Furgonetka.Map({
    courierServices: ['inpost', 'poczta'],
    city: 'Warszawa',
    street: 'Żoliborz',
    callback: callback
  }).show(); return false;">MAPA</a>
</body>
</html>
```

Typy punktów

Na mapie dostępne są punkty następujących firm kurierskich:

- **inpost** - InPost Paczkomaty
- **ruch** - Paczka w RUCHu
- **poczta** - Poczta Polska
- **ups** - UPS Access Point
- **dpd** - DPD Pickup
- **dhl** - DHL Parcelshop
- **meest** - Meest
- **fedex** - Fedex Punkt

Parametry wejściowe

Parametr	Typ	Dostępne wartości	Domyślna wartość	Wymagany	Opis
courierServices	array	Wartości z sekcji "Typy punktów".	Wszystkie dostępne typy punktów z wykluczeniem Meest'a.	nie	Typy punktów wyświetlanych na mapie.
courierServices Filter	array	Wartości z sekcji "Typy punktów".	[]	nie	Domyślnie zaznaczone filtry typów punktów.
city	string	-	-	nie	Miasto w obrębie którego mają być wyświetlone punkty.
street	string	-	-	nie	Ulica / dzielnica w obrębie której mają być wyświetlone punkty.
pointTypesFilter	array	cod_only (tylko punkty obsługujące pobranie) no_orlen (ukrycie punktów Orłenu dla Poczty Polskiej)	[]	nie	Dodatkowe filtry określające rodzaj punktów wyświetlanych na mapie.
callback	function	-	-	nie	Nazwa funkcji dla wywołania zwrótnego (do funkcji dołączane są parametry wyjściowe).
zoom	integer	od 13 do 18	14	nie	Poziom zbliżenia mapy.

Parametry wyjściowe

Parametry przekazywane są jako obiekt JavaScript do funkcji podanej jako parametr **callback** podczas wywołania mapy.

Parametr	Typ	Stałe wartości	Opis
point.code	string	-	Kod wybranego punktu z mapy.
point.name	string	-	Pełna nazwa wybranego punktu z mapy.
point.type	string	Wartości z sekcji "Typy punktów".	Typ wybranego punktu z mapy.